Instrukcja konfiguracji PPPoE w systemie WINDOWS 7
Połączenie szerokopasmowe wymaga posiadania loginu i hasła dostarczonego przez usługodawcę internetu.

1. Wstęp

W celu autoryzacji dostępu jest wykorzystywany protokół PPPoE. Jego konfiguracja jest czynnością jednorazową dla nowo podłączonego komputera. Należy ją również powtórzyć po instalacji nowego systemu.

2. Konfiguracja PPPoE

Konfigurację należy rozpocząć od przejścia do *Panelu Sterowania*, znajdującego się w pasku rozwijanym po naciśnięciu na ikonę w lewym dolnym rogu ekranu.



3.W *Panelu Sterowania* należy przejść do oznaczonej na rysunku opcji *Wyświetl stan sieci i zadania.*



4.Sposród widocznych opcji wybieram *Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.*



5. **Spośród możliwych połączeń istotna jest opcja pierwsza, P*ołącz z Internetem*.**

6. **Z możliwych rodzajów połączeń wybieramy *PPPoE*.**



7. W kolejnym oknie należy wpisać nazwę użytkownika i hasło znajdujące się w umowie o świadczenie usług. **Dane te powinny być wpisane z zachowaniem wielkości liter.**
Nazwa połączenia może być dowolna, przy czym wpisanie nazwy dostawcy ułatwia telefoniczne ustalanie przyczyny ewentualnych problemów. Jeżeli dostęp do internetu maja mieć wszystkie osoby posiadające własne konta na komputerze należy również zaznaczyć opcje zapamiętania hasła oraz zezwolenia innym użytkownikom na korzystanie z połączenia.


Połącz z Internetem
Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP)
Nazwa użytkownika:
[Nazwa otrzymana od usługodawcy internetowego]
Hasło:
[Hasło otrzymane od usługodawcy internetowego]
Pokaż znaki
Zapamiętaj to hasło
Nazwa połączenia:
Połączenie szerokopasmowe
Zezwalaj innym osobom na korzystanie z tego połączenia
Ta opcja zezwala dowolnej osobie z dostępem do tego komputera na używanie tego połączenia.
Nie mam usługodawcy internetowego
Połącz
Anuluj